

- La résolution et le nombre de couleurs affichées dépendent de la carte vidéo et de la mémoire vidéo disponible. Attention, les écrans plats sont optimisés pour une résolution précise 19" = 1280\*1024. Paramétrer de préférence la résolution conseillée par le constructeur pour avoir une bonne qualité d'affichage.
- La sélection d'une résolution importante tant à réduire la taille du texte à l'écran. Si le texte devient trop petit modifier la taille du texte écran (2)

## 1. Modifier la résolution de l'écran

- Cliquer Cortana  Posez-moi une question.  au bas de l'écran




- Cliquer le micro et dire à Cortana : **résolution écran**

Ou :

- Saisir : **résolution écran** dans la zone de texte

- Cliquer : **Modifier la résolution de l'écran** dans la fenêtre de résultat

⇒ La fenêtre de paramétrage est affichée :



- Cliquer le bouton déroulant de la zone : **Résolution**

- Cliquer la résolution souhaitée

- Cliquer : **Appliquer**

- Cliquer : **Conserver les modifications**

⇒ Une fenêtre vous demande une confirmation :




- Cliquer : **Conserver**

⇒ Selon le changement de résolution demandé, l'écran peut se réinitialiser et l'ordinateur peut avoir besoin de redémarrer.


## 2. Modifier la taille du texte à l'écran

Attention ce paramétrage peut conduire à réinitialiser l'ordinateur. Avant de modifier la taille du texte, sauvegarder vos fichiers et fermer les applications ouvertes.

- Cliquer-droit le bureau – **Paramètres d'affichage**
- Déplacer le curseur pour modifier la taille des caractères des textes fixes de Windows



Il est possible que le curseur de paramétrage du texte soit inactif, dans ce cas procéder de la façon suivante :




- Cliquer le lien : **Désactiver la mise à l'échelle personnalisée et se déconnecter**  
⇒ L'ordinateur est réinitialisé.
- Reprendre la procédure précédente


Ou :

- Cliquer l'option : **Paramètres d'affichage avancés**  
⇒ Une nouvelle fenêtre de paramétrage est affichée.


- Faire défiler la fenêtre vers le bas et cliquer : **Dimensionnement avancé du texte et des autres éléments**



- Cliquez le lien : **Définir un niveau de mise à l'échelle personnalisé**



⇒ La fenêtre de paramétrage est affichée :




- Paramétrer la taille des caractères à utiliser

- Cliquer le bouton : **OK**

- Cliquer le bouton : **Appliquer**

⇒ Une fenêtre vous signale que l'ordinateur va être réinitialisé :



- Cliquer sur : **Fermer la session maintenant**