

1. CREER UNE TABLE A PARTIR D'UN MODELE

Il n'est plus possible de créer une table dans une base de données à partir d'un modèle.


2. CREER UNE TABLE SANS ASSISTANT

- Créer ou ouvrir une base de données
- Cliquer l'onglet : **Créer**
- Cliquer l'outil : **Création de table**



▪ Saisir le nom et le type du champ

- Zone : **Nom du champ** : saisir le nom du champ (64 caractères maxi, espace inclus).
- [Tab], [->] ou [Entrée] pour aller à la colonne suivante
- Zone : **Type de données** : cliquer le bouton déroulant, puis le type de champ désiré



▪ Saisir la taille des champs de type texte

- Cliquer dans la zone : **Taille du champ** au bas de la fenêtre et saisir la taille du champ (255 caractères maxi)
- Recommencer pour chaque champ de type texte

▪ Indiquer la clé primaire

□ Créer une clé primaire sur un champ

- Cliquer le champ qui servira de clé primaire
- Cliquer l'outil : **Clé primaire**



□ Créer une clé primaire sur plusieurs champs


- Cliquer les champs qui doivent servir de clé primaire en appuyant sur [Ctrl]
- Cliquer l'outil : **Clé primaire**

Types de champs		Texte
Texte :	Limité à 255 caractères	Mémo
Mémo :	Limité à 64 000 caractères	Numérique
Numérique :	Nombre	Date/Heure
Date/heure :	Dates ou heures	Monétaire
Monétaire :	Valeurs monétaires avec symbole	NuméroAuto
NuméroAuto :	Incrément automatique à chaque saisie	Oui/Non
Oui/Non :	Type logique : Oui/non ; 0/1	Objet OLE
Objet OLE :	Image, photo, graphique inférieur à 1 Go	Lien hypertexte
Lien Hypertexte :	Adresse Web ou nom de fichier	Assistant Liste de choix.
Assistant liste de choix :	Crée des menus déroulants	

3. MODIFIER LA STRUCTURE DE LA TABLE

■ Supprimer un champ

- Cliquer le bouton de sélection du champ - [Suppr]
- Cliquer : **Oui**



Ville	Texte
Tel	Texte
Date naissance	Texte

■ Insérer un champ


- Cliquer la 1^{re} ligne vierge au bas de la structure
- Saisir le nom du champ
- Paramétrer les propriétés du champ

■ Renommer un champ

- Cliquer le nom du champ à modifier
- Modifier le nom du champ
- Paramétrer les propriétés du champ

■ Déplacer un champ


- Cliquer le bouton de sélection du champ à déplacer
- Cliquer-glisser le champ vers le haut ou vers le bas



Nom du champ	Type de données
RS	Texte
Contact	Texte
Titre	Texte
Rue	Texte
CP	Texte
Ville	Texte
Tel	Texte
Date naissance	Texte

4. SAUVEGARDER UNE TABLE

- Cliquer l'outil 
- Saisir le nom de la table
- Cliquer : **OK** ou [Entrée]



Enregistrer sous

Nom de la table :

Table1

OK Annuler